

# エラー


## 2棟以上の建物を取り込むと建物が出てこない

取り込む建物のデータが同名である場合、建物が表示されません。  
建物の名前を変更して取り込んでください。

1. 建物データのフォルダを開きます。
2. 3DSもしくはgsmファイルの上で右クリック [ 名前の変更 ] をクリックし、違う名前に変更します。  
(例: 「House1」など)
3. すでに取り込んでいる建物を削除します。  
メニューバーファイル > ライブラリマネージャを開きます。

### 【RIKCAD9】


上部の「埋め込みライブラリ」タブをクリック、右側の建物画像等を全て選択し、右下の「×」ボタンをクリック、「OK」ボタンで画面を閉じます




### 【RIKCAD8/RIKCAD7/RIKCAD21V6】

## エラー

埋め込みライブラリの中にある画像とgsmファイルを選択します。

 をクリックして、OKで画面を閉じます。




RIKCAD21V5以下

画面右上 [ ローカルライブラリ ] をクリックし、 [ 削除 ] をクリックします。

画面左上の [ マイコンピュータ ] のタブを開き、C > RIKCAD21 > RIKCAD21ライブラリを選択

[ 追加 ] のボタンをクリックし、 [ 完了 ] をクリックします。

# エラー



## 4. 名前を変更した建物データを再度取り込みます。


【gsmファイルの場合】

メニューバーファイル> ライブラリマネージャを開きます。

【RIKCAD9】

上部の「埋め込みライブラリ」タブを押し、右下の「フォルダ」アイコンをクリック、建物データのフォルダを選択した後、左下の「再ロードと適用」をクリックします。データの読み込みが完了後、「OK」ボタンを押します

# エラー




## 【RIKCAD8/RIKCAD7/RIKCAD21V6】

[ 追加 ] ボタンを押して、取り込む建物フォルダを選択し [ 選択 ] ボタンをクリックします。


繰り返して必要な建物フォルダを追加してください。

# エラー



をクリックして、[ ライブラリを再ロードして全ての変更を適用 ] をクリックします。  
データの読み込みが完了後、「OK」ボタンを押します

# エラー




RIKCAD21V5以下

マイコンピュータのタブを開き、保存先から建物フォルダを選択し [ 追加 ] をクリックします。

繰り返し必要な建物フォルダを追加してください。

必要なフォルダを追加後、画面右下 [ 完了 ] をクリックしてください。

# エラー



## 5. 建物を配置し、3Dで正常に表示されるかを確認します

### 関連項目

- ・ [変換した連棟物件の建物のテクスチャーがおかしくなる](#)

一意的なソリューション ID: #1561

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-19 15:01