エラー
パソコンが起動しない

コー
ドメータ
ー（シルバーのキー）がささったままだと、パソコンが起動できないケースがあります。

下記方法でBIOSの設定を行ってください。BIOSの画面ではマウス操作が出来ませんので、キーボードで操作をお願いします。

※説明はEPSONの画面になります。

EPSONのパソコン以外でBIOSの画面の出し方が分からない場合は、お使いのメーカー様にお問い合わせください。

1. パソコンをシャットダウンしている状態からコードメーターを刺したまま起動します。

2. メーカーのロゴが表示されたら、「Deleteキー」を連打します。



3. 下図のように画面が出たら、キーボードの右矢印押すとタブが切り替わります。
   右矢印を3回押し、「BOOT」のタブまで移動します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja

エラー



4. キーボード下矢印で「BootDevicePriority」まで移動し、「Enterキー」を押します。



5. キーボード下矢印「UEFI Removable」まで移動し、キーボード「Enterキー」を押します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja

エラー



6. キーボード下矢印で「HardDisk：WindowsBootManager」まで移動し、キーボード「Enterキー」を押します。



7. 1stDeviceが「HardDisk：Wind...」に変更されます。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja

エラー



8. キーボードの「Escキー」を押すと画面が切り替わりますので、キーボード右矢印で「Exit」まで移動します。



9. 「Exit＆SaveChanges」にし、キーボード「Enterキー」を押します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja

エラー



10. [SaveChangesandExit]の画面出たら、「OK」を選択しキーボード「Enterキー」を押します。
しばらくするとパソコンが起動します。



(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja

エラー

一意的なソリューション ID: #1509
製作者: 大木本
最終更新: 2019-04-08 10:39

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-12 02:27:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=510&artlang=ja