RIKCAD9
バックアップについて/別のPCに環境を移行したい（RIKCAD8/RIKCAD9）

作成データのバックアップ

物件管理システムを使用してRIKCADを起動している場合
RIK物件管理システムの右上の環境設定を開きます。

データフォルダタブにある参照先が物件フォルダになります。



（初期設定ではCドライブのRIKFileDataになります）

バックアップする場合バックアップタブを選択し、実行ボタンをクリックします。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 05:11:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=50&id=806&artlang=ja



保存先を聞いてきますので、任意の参照先を指定します。
バックアップ完了後のフォルダ名は参照先の「フォルダ名+バックアップ日時」になります。

※RIK物件管理システムを使用していない場合は任意の保存先のデータをバックアップして下さい。

■画面周りの環境の移行

画面周り（作業環境）の移行は下記関連項目（画面周りの設定を保存したい）を参照下さい。

■レンダリングの設定を移行

PC（コンピュータ）のCドライブよりProgramData＞RIK>RIKCAD8(RIKCAD9)>Rendering Scenesフォルダを開きます。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 05:11:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=50&id=806&artlang=ja



中身を全てバックアップし、新しいPCをの同じ場所に上書きします。

■オブジェクト、材料の使用履歴を移行

履歴の移行は下記関連項目（
よく使うオブジェクト・材料の履歴を他のPCでも設定したい）を参照下さい。

■ラベルツール、「リスト情報」の移行

「C:\RIKCAD〇〇\Add-Ons\LABEL.txt」をコピーし、
新しいPCの同じ場所に上書きします

関連項目

- 画面周りの設定を保存したい
- よく使うオブジェクト・材料の履歴を他のPCでも設定したい
- レンダリング設定のオリジナルシーンを他のファイルでも使用したい（RIKCAD8）
- 作業環境プロファイルの更新・プロファイルのバックアップ

一意的なソリューション ID: #1805
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2022-04-04 08:10

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 05:11:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=50&id=806&artlang=ja