



レイアウト


レイアウトブック、マスタレイアウトの増やし方

画面右側のナビゲータより  をクリックしてください。



レイアウトブックを作成

ナビゲータの「01レイアウト」の文字の上で右クリックし、「新規レイアウト」をクリックしてください。



新規レイアウトを作成画面で [作成] をクリックしてください。

新規で作成したレイアウトに使用するマスタレイアウトが決まっている場合は、下図の赤枠内よりマスタレイアウトの設定を行ってください。

レイアウト

新規レイアウトを作成

×

デフォルト

▼ レイアウトID

ID: ☐ 連番IDにこのレイアウトを含めない
☒ 自動的にIDを割り当てる

☐ カスタムID

名前:

▼ 一般設定

マスタレイアウト:

マスタレイアウト: 1

サイズ:

▶ このレイアウトでの図面ID


キャンセル

作成

[マスタレイアウトの作成]


ナビゲータの「マスタレイアウト1」の文字の上で右クリックし、「新規マスタレイアウト」をクリックしてください。

レイアウト



新規マスタレイアウトの作成画面のサイズをクリックし、[プリンタの設定からインポート]をクリックしてください。

レイアウト

新規マスタレイアウトを作成

デフォルト

▼ 名前とサイズ

名前: マスタレイアウト: 2

サイズ:

A1 (ISO) - メートル

プリンタからの設定をインポート

プロッタからの設定をインポート

B1 - メートル

A0 (ISO) - メートル

A1 (ISO) - メートル

A2 (ISO) - メートル

A3 (ISO) - メートル

A4 (ISO) - メートル

A5 (ISO) - メートル

A0 - オーバーサイズ

A1 - オーバーサイズ

A2 - オーバーサイズ

A3 - オーバーサイズ

A4 - オーバーサイズ

E (ANSI) - エンジニアリング

D (ANSI) - エンジニアリング

印刷の向き:

縦向き

横向き


マスタレイアウト:


親レイアウト


子レイアウト


☐ 新規作成

余白:

15.000 mm

15.000 mm

15.000 mm

15.000 mm

配置基準点:

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

キャンセル

作成

ページの設定画面より「プリンタ名」・「用紙サイズ」・「印刷の向き」を設定をし、ページ設定・マスタレイアウトの設定を [OK] で画面を閉じてください。

ページ 4 / 5

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-29 02:05:00

URL: <http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=30&id=499&artlang=ja>

レイアウト

ページ設定

プリンター

プリンター名(N): KONICA MINOLTA C454e PCL

プロパティ(P)...

状態: 準備完了

種類: KONICA MINOLTA C554SeriesPCL

場所: 192.168.4.254

コメント:

用紙

サイズ(Z): A4

給紙方法(S): 自動

印刷の向き

 ☐ 縦(O)

 ☒ 横(A)

ネットワーク(W)...

OK

キャンセル

一意的なソリューション ID: #1498

製作者: 大木本

最終更新: 2016-02-04 13:55