

2D表示


オブジェクトの門扉の扇型の表示を透過させたい(RIKCAD10/R IKCAD9)

メニューバー **オプション** > **作業環境** > **メニュー**を開きます。

1. 画面右側のリストを


「アルファベット順の全てのコマンド」

このメニュー構築と編集を **「オプション(O)|表示オプション」** にします。



2. リストの中から **「表現の上書きセット」** を選択し、 **「選択を内容を追加」** をクリックしたら**OK**で画面を閉じます。

2D表示




3. メニューバー

オプション > 表示オプション


ン > 表現の上書きセットを開き、[RIKCAD標準]を選択し、[追加ボタン]から、[全ての塗りつぶし背景-透過]をクリックします。

2D表示




4. **ルールを編集**ボタンをクリックします。

2D表示



5. 要素タイプの値をオブジェクトに変更し、塗りつぶし背景ペンをチェックし、番号0（透過）にしてOKで閉じます。




2D表示

条件を絞り込むことで、特定のオブジェクトだけを透過させることも可能です。

6. 全ての設定をOKで閉じます。
7. レイアウト画面に移動し、平面図を配置します。
配置した平面図を右クリックし、「ソースビュー設定を修正」をクリックします。

2D表示



8. ビュー設定が開きますので、表現の上書き > RIKCAD標準を選択しOKで閉じます。

2D表示

 ビュー設定 ×

現在のウィンドウの設定を取得 選択内容:1 編集可能:1

▼ ビューID

ID: プロジェクト一覧 1.

名前: カスタム 平面図 (3)

ソース: 1. 平面図

▼ 一般

 レイヤーセット:

カスタム

 スケール:

1:100

 構造表示:

モデル全体

 ペンセット:

RIKCAD21テンプレート

 モデル表示オプション:

RIKCAD21標準

 表現の上書き:

RIKCAD21標準

 リバージョンフィルタ:

欠落: (全ての関連フィルタ)

注記: ビューのスケールにかかわらず、GDLオブジェクトはソースビューポイントのスケールに基づいて表示されます。

▼ 2D/3Dドキュメント

平面図の切断面設定...

 寸法:

カスタム

 ズーム:

ズーム領域

☒ このビューを開くときにズームと回転を無視

▶ 3Dのみ

キャンセル

OK

2D表示

一意的なソリューション ID: #1905

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-03-26 03:38