レンダリング

レンダリングを明るくしたい/暗くしたい(RIKCAD8/RIKCAD9/RIKCAD10)

レンダリング画像の明るさを調整するには、<u>太陽光の数値</u>を変更します。

※太陽の向きを変更することでも明るさは調整されますが、それに伴い影の向きが変わります。

1. ツールバーよりレンダリングの設定画面を表示させます。

   RIKCAD10/9 /RIKCAD8

2. レンダリングシーンを確認し、詳細設定にチェックを入れて光源調整を選択します。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja

レンダリング

3. 光源調整の横にある数値を変更します。
   ※高速/高品質/最高品質レンダリングの初期設定・・・100
   夜レンダリング・・・80

4. レンダリングシーンがカスタムに変わります。

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja

レンダリング

これは、選択したシーンのレンダリング設定に変更があったことを示しています。

5. 変更後レンダリング実行ボタンを直接クリック、レンダリングを行います。

   RIKCAD10/9 /RIKCAD8

   ※プルダウンから選択すると初期設定に戻ります。

参考

高品質レンダリング設定明るさ100

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja

レンダリング

高品質レンダリング設定明るさ80

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja

レンダリング

高品質レンダリング設定明るさ120

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja

レンダリング

関連項目

- 露出とシャッタースピードを調整してパースを撮りたい（RIKCAD7/RIKCAD8/RIKCAD9）
- レンダリングをするとカーポートの下や、壁で囲まれたところが暗くなる

一意的なソリューション ID: #1897
製作者: ヘルプデスク
最終更新: 2022-03-19 06:15

(c) 2025 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2025-07-16 11:48:00
URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=27&id=898&artlang=ja