

# レンダリング

## レンダリング設定画面が表示されない(RIKCAD8/RIKCAD9/RIKCAD10)

レジストリ情報を削除して、画面表示位置の設定を初期値に戻して改善します。

ただし、レジストリはWindowsの動作や設定に関連する重要な情報が保存されています。

**項目の削除や編集**は慎重に作業 してください。

最悪の場合Windowsが起動しなくなってしまうです。

1. RIKCADを終了します。

2. Windows7

Windowsのスタートボタンより、下部にある「プログラムとファイルの検索」ボックスに「regedit」と入力し、Enterキーを押します。



Windows10


Windowsのスタートボタンを右クリックしファイル名を指定して実行をクリックします。  
。

# レンダリング



名前(O):の入力欄に「regedit」と入力し、Enterキーを押します。

# レンダリング



3. レジストリエディタが起動しますので左上のコンピューターを選択します。



## 4. 【RIKCAD10の場合】

コンピューター 「HKEYCURRENTUSER」 「Software」 「Graphisoft」 「RIK CAD」と辿り、「RIKCAD 10.0.0 JPN RO RIKCAD」( )のフォルダを選択し、右クリック

## 【RIKCAD9の場合】

コンピューター 「HKEYCURRENTUSER」 「Software」 「Graphisoft」 「RIK CAD-64」と辿り、「RIKCAD-64 9.0.0 JPN RO」( )のフォルダを選択し、右クリック

## 【RIKCAD8の場合】

コンピューター 「HKEYCURRENTUSER」 「Software」 「Graphisoft」 「RIK CAD-64」と辿り「RIKCAD-64 8.0.0 JPN RO」( )のフォルダを選択し、右クリック

ページ 3/4

# レンダリング

使用のRIKCADの[内部バージョン](#)によって、数字が違います

5. 「このキーとそのサブキーをすべて完全に削除しますか?」、「はい」を選択
6. 再度、RIKCADを起動し、レンダリング設定画面が、正常に表示されるか、確認します。

一意的なソリューション ID: #1831

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-04-06 03:06