

# レイアウト

## 通常の印刷と同じように線を黒でPDF出力したい

PDFを変換

コンバーターを使用することで通常の印刷の設定と同様の線を黒にしてPDF出力ができます。


フリーソフトの変換コンバーターがありま

すので、[こちらから](#)ダウンロードとインストールを行ってください。

他にもPDF変換ソフトはあります、使いやすいものでも構いません。

### 変換コンバータの設定方法

1. ナビゲータ内[マスタレイアウト]の文字上で右クリック [マスタレイアウトの設定] を開きます。



2. サイズより [プリンタの設定のインポート] を選択します。

# レイアウト

マスタレイアウトの設定

選択内容:1 編集可能:1

▼ 名前とサイズ

名前: マスタレイアウト: 1

サイズ:

- A4 (ISO) - メートル
- プリンタからの設定をインポート
- プロッタからの設定をインポート
- B1 - メートル
- A0 (ISO) - メートル
- A1 (ISO) - メートル
- A2 (ISO) - メートル
- A3 (ISO) - メートル
- A4 (ISO) - メートル
- A5 (ISO) - メートル

余白:

0.085	mm
0.196	mm
0.127	mm
0.106	mm

配置基準点:

印刷

3. プリンタ名を [ cubePDF ] を選択して、OKで画面を閉じます。

ページ設定

プリンター

プリンター名(N): CubePDF

状態: 準備

種類: Cub

場所: Cub

コメント: CubePDF

用紙

サイズ(Z): A4

給紙方法(S):

印刷の向き

縦(O)

横(A)

ネットワーク(W)...

OK

キャンセル

# レイアウト

4. メニューバーファイル>印刷を開き、[ 白黒 ] にチェックを入れて印刷を行ってください。

レイアウトを印刷

プリンタ: CubePDF ページ設定 (K)...

印刷内容

- ☐ 選択したレイアウト
- ☒ レイアウト全体
- ☐ 現在のズーム
- ☐ 矩形選択範囲

印刷範囲

- ☒ 全て (A) ☐ ページ指定 (P)
- 開始ページ (F): 1
- 終了ページ (T): 1

サイズ

- ☐ ページと同じ: 100 %
- ☒ カスタム: 100 %

余白オプション:

プリンタの余白を使用

白黒 (B) ☒ 画像・塗りつぶしをカラー ☐

ファイルへ出力 (L) ☐

部単位で印刷 (I) ☐

ディザ (D) ☐

極細線 ☐

ヘッダー/フッター ☐ 設定...

印刷品質 (Q): 1200 dpi

部数 (C): 1

配置

シート: 1 x 1

位置:

キャンセル 印刷

## 関連項目

- [印刷できない](#)

一意的なソリューション ID: #1580

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-22 11:27