

インストール


バックアップについて/別のPCに環境を移行したい (RIKCAD8/RIKCAD9)

作成データのバックアップ

物件管理システムを使用してRIKCADを起動している場合
RIK物件管理システムの右上の環境設定を開きます。




データフォルダタブにある参照先が物件フォルダになります。



(初期設定ではCドライブのRIKFileDataになります)

バックアップする場合バックアップタブを選択し、実行ボタンをクリックします。

インストール



保存先を聞いてきますので、任意の参照先を指定します。
バックアップ完了後のフォルダ名は参照先の「フォルダ名+バックアップ日時」になります。

RIK物件管理システムを使用していない場合は任意の保存先のデータをバックアップして下さい。

画面周りの環境の移行

画面周り（作業環境）の移行は下記関連項目（[画面周りの設定を保存したい](#)）を参照下さい。

レンダリングの設定を移行

PC（コンピュータ）のCドライブよりProgramData > RIK>RIKCAD8(RIKCAD9)>Rendering Scenesフォルダを開きます。

インストール

名前

^

- ResolutionData.dat
- レンダリング画像配置.renderingscene
- 高速レンダリング.renderingscene
- 高品質レンダリング.renderingscene
- 最高品質レンダリング.renderingscene
- 夜レンダリング.renderingscene

中身を全てバックアップし、新しいIPCをの同じ場所に上書きします。

オブジェクト、材料の使用履歴を移行

履歴の移行は下記関連項目（
よく使うオブジェクト・材料の履歴を他のPCでも設定したい）を参照下さい。

ラベルツール、「リスト情報」の移行

「C:/RIKCADOO/Add-Ons/LABEL.txt」をコピーし、
新しいIPCの同じ場所に上書きします

関連項目

- [画面周りの設定を保存したい](#)
- [よく使うオブジェクト・材料の履歴を他のPCでも設定したい](#)
- [レンダリング設定のオリジナルシーンを他のファイルでも使用したい \(RIKCAD8\)](#)
- [作業環境プロファイルの更新・プロファイルのバックアップ](#)

一意的なソリューション ID: #1805

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-04-04 08:10