エラー

起動時にライブラリマネージャが出る

異なるRIKCADのバージョンで作ったデータなどを開く時に、現在のライブラリ情報をロード が必要になります。

RIKCAD9/10

1.「プロジェクト内のライブラリ」タブの中、旧Ver.のRIKCAD21ライブラリを選択し、

画面左下の**赤枠内の削除ボタン**を押し、削除します

2.更に「追加」をクリックし、C: RIKCAD9(10) RIKCAD21 ライフ^{*} ラリを選択状態にし、

「選択」をクリックします。

3.右下の「OK」ボタンを押すことで、自動的にライブラリを再度、読み込みます。 ▼ ライフラリマネーシャー × プロジェクト内のライブラリ RIKCAD21 ラ/ブラリ 名前 パス サイズ ステータス 0 byte ■ RIKCAD21 ライブラリ O:YRIKCAD2YRIKCAD21 ライブラリ 0.66 GB

	追加	a ()	ライブラリのロード元: 配置済みオブジェクト: 配置済みインスタンス:	<u>C:¥RIKCAD9¥.</u>	<u>.CAD21ライフ[*]ラリ</u> 2 14
Þ	✔ 全てのライブラリ部品のロードに成功し	ました			
	② 再ロードと適用			キャンセル	OK

RIKCAD8/RIKCAD7/RIKCAD21 Ver6以降

エラー

1. リンクされたライブラリの中の [RIKCAD21ライブラリ] を選択し、 🔀

で削除します。

2. 画面上部の [追加] をクリックし、C: RIKCAD8 (RIKCAD7/RIKCAD21V6) RIKCAD2 1 f イ 7 ^{*} f リを選択状態にし [選択] をクリックします。

3. 🤹

をクリックし、[ライブラリを再ロードして全ての変更を適用]をクリックし、ライブ ラリのロードが終わったら、OKで画面を閉じます。

le la	ライブラリマネージャー	×				
現在のライブラリとオブジェクト:						
	追加	•				
□ ● 埋め込みライブラリ □ ● <u>@</u> リンクされたライブラ □ □ ① RIKCAD21ライブ	J ラリ [*] 予切					
\$,		M X ()				
▼ RIKCAD21ライフ*ラリのプロパティ						
パス: C:¥RIKCAD21	V6¥RIKCAD21ライフ [°] ラリ					
配置済みオブジェクト:	2					
配置済みインスタンスの数:	13					
	キャンセル	OK				

(c) 2024 RIK <ksumatani@rikcorp.jp> | 2024-05-02 21:33:00

URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=19&id=464&artlang=ja

1. 画面右側のローカルライブラリを選択し、右側の下にある [削除] をクリックします。

2. 画面左上の [マイコンピューター] のタブを開き、C > RIKCAD21 > RIKCAD21ライブ ラリを選択したら、 [追加] をクリックし、 [完了] を押すとロードが始まります。



一意的なソリューション ID: #1463 製作者: 大木本 最終更新: 2022-04-12 03:49